

Tipo intermediario	Data pubblicazione	Data inizio validità	Data fine validità
B	2026 10 20	2027 09 30	9999 99 99

Generalità

La colonna 30 del template F 42 deve essere segnalata dagli enti che non rientrano nella categoria “piccolo e non complesso” oppure dagli enti che rientrano in tale categoria e che hanno attività materiali concesse in leasing operativo in misura almeno pari al 10% del totale delle proprie attività materiali.

La presente funzione, da effettuare annualmente e da eseguire dopo la generazione e prima del compattamento, ha lo scopo di verificare il superamento della soglia in oggetto e di eliminare dalla segnalazione le voci non dovute¹.

A tal fine è necessario conservare le informazioni concernenti:

- a) il valore del COMODO_NO_SEGN_F42 descritto nel flusso sottostante per ciascuno dei tre periodi precedenti la data di riferimento;
- b) la segnalazione delle voci relative ai template F 42 per il periodo precedente.

Determinazione dimensione dell'ente e della soglia di rilevanza

Per definire se l'ente è tenuto o meno a segnalare la colonna 030 del template F 42 è necessario operare eseguendo in sequenza i passi di seguito

¹ Si precisa che il calcolo della soglia effettuato dalla presente fase opera a livello individuale e che nel caso di mancato superamento della stessa potrebbe comunque essere necessario conservare il contributo al consolidato.

descritti:

1. accedere al file guida lavorazioni (TR0FGL3) e se il campo TIPOLOGIA ENTE SEGNALANTE è pari a 1 impostare COMODO_NO_SEGN_F42=0 e passare al punto 2; se invece il campo è uguale a 0,2 impostare COMODO_NO_SEGN_F42=0 e passare al paragrafo “Criteri dinamici di inclusione e di esclusione della rilevazione”;
2. sommare nel campo COMODO_NUM_F42 gli importi delle seguenti FTD: 7528020, 7528030, 7528050, 7528060, relativi alla colonna con campo 08940= 030;
3. sommare nel campo COMODO_DEN_F42 gli importi delle seguenti FTD 7528020, 7528030, 7528050, 7528060 relativi alla colonna con campo 08940= 010;
4. eseguire il seguente confronto:
 - se $\text{COMODO_NUM_F42} / \text{COMODO_DEN_F42} \geq 10\%$ la soglia di rilevazione risulta superata, impostare COMODO_NO_SEGN_F42=0 lasciando inalterate le voci dei template F42;
 - se $\text{COMODO_NUM_F42} / \text{COMODO_DEN_F42} < 10\%$ la soglia di rilevazione risulta non superata, impostare COMODO_NO_SEGN_F42=1;

Criteri dinamici di inclusione e di esclusione della rilevazione

Effettuato il processo di calcolo sopra descritto eliminare la colonna 030 (08940=30) delle FTD del template F42 secondo il seguente processo:

Per la prima data di riferimento:

Se COMODO_NO_SEGN_F42=1 eliminare la generazione della colonna 030 del template F42.

Per la seconda data di riferimento:

Se COMODO_NO_SEGN_F42=1 e COMODO_NO_SEGN_F42 del periodo precedente uguale 1, eliminare la generazione della colonna 030 del template F42.

Per le altre date di riferimento:

Criterio di esclusione

Se nel periodo precedente gli importi relativi alla colonna 030 del template F 42 sono state segnalate e COMODO_NO_SEGN_F42=1, verificare se COMODO_NO_SEGN_F42=1 nei tre periodi precedenti. Solo in tal caso eliminare la generazione della colonna 030 del template F 42.

Criterio di inclusione

Se nel periodo precedente gli importi relativi alla colonna 030 del template F 42 non sono state segnalate e COMODO_NO_SEGN_F42=1 eliminare la generazione della colonna 030 del template F 42.

Se nel periodo precedente le voci relative ai template F 42 non sono state segnalate, e COMODO_NO_SEGN_F42=0 verificare COMODO_NO_SEGN_F42 nei due periodi precedenti:

- se per entrambe COMODO_NO_SEGN_F42=0 non eliminare la generazione della colonna 030 del template F 42;
- se almeno un COMODO_NO_SEGN_F42=1 eliminare la generazione della colonna 030 del template F 42.