

TR0009	TABELLA CUBE				
data pubblicazione 2026-09-15					
PROG COLONNA	NAME	DATA TYPE	PRIMA RY KEY	DESCRIZIONE	VALORI POSSIBILI
1	COMMUNITYID	VARCHAR2 (60)	Y	Identificativo della comunità di interesse	PUMABAN,PUMAFIN
2	CONTEXTID	VARCHAR2 (60)	Y	Identificativo della contesto di interesse	PUMA
3	CUBEID	VARCHAR2 (250)	Y	Identificativo univoco del cubo	
4	DESCRIPTION	VARCHAR2 (1050)		Descrizione del cubo	
5	STARTDATE	DATE	Y	Data di inizio validità del cubo	NB: attualmente valorizzato con date convenzionali.
6	ENDDATE	DATE		Data di fine validità del cubo	NB: attualmente valorizzato con date convenzionali.
7	CUBESTATTYPE	VARCHAR2 (20)		Identificativo della tipologia di cubo	FTD: forma tecnica derivata FTA: forma tecnica ausiliaria FTA_E:forma tecnica ausiliaria arricchita FTO: forma tecnica originaria FTO_E:forma tecnica originaria arricchita
8	PROCESSCUBESETID	VARCHAR2 (250)		Identificativo del set a cui il cubo appartiene	

TR0009	TABELLA CUBE				
data pubblicazione 2026-09-15					
PROG COLONNA	NAME	DATA TYPE	PRIMA RY KEY	DESCRIZIONE	VALORI POSSIBILI

9	SURVEYID	VARCHAR2 (60)		Identificativo della base informativa a cui il cubo appartiene	A1,A2,A3,A4,A5,AT, BS,BT,CC,CI ,CR,D1,EP, EY ,HS,I2,I4,IA,IC,IE,IF,II,IL,INPUT,IR IY,L2, L3,L4,L5,LY ,M2,N1, N2,NP ,RP,TL,W2,Y,YF,YT,ZZ,3,3S,4,5
10	CUBEABOUTCUBETYPE	VARCHAR2 (60)		N.V.	
11	IMPLICITVALUE	VARCHAR2 (60)		N.V.	

TR0009	TABELLA CUBE				
data pubblicazione 2026-09-15					
PROG COLONNA	NAME	DATA TYPE	PRIMA RY KEY	DESCRIZIONE	VALORI POSSIBILI
12	USAGELEVEL	NUMBER		Livello di utilizzo del cubo (EUR/MIG)	"0" = dati in unità di euro "1" = dati in unità "2" = se campo 00350=8 dati in unità; se campo 00350=9 arrotondare all'unità di euro eliminando i decimali "3" = importo al centesimo di euro senza arrotondamenti/numero con decimali senza arrotondamenti "5" = se FTD 7003X.XX con campo 08940=50 o FTD 7005X.XX con campo 08940=80,90,100 (cfr. C07_7) o FTD 75480.10 (cfr. C07_12) o FTD 7161000, FTD 71650.XX, FTD 71651.XX, FTD 7164010 (cfr. C07_15) dato da ponderare in base al campo 997; altrimenti nessun calcolo "7" = dato da ponderare in base al campo 997 "8" = se campo 00350 = 076, 087, 225, 236, 245, 246, 256, 257, 301 nessun calcolo; se campo 00350 diverso da 076, 087, 225, 236, 245, 246, 256, 257, 301 dati in unità di euro "9" = se campo 05350=3, individuare valore minimo, se 05350=4, individuare valore massimo (cfr. C07_18)
13	ISPROCESSCUBESET	NUMBER		Flag che indica se il cubo è un processcubeset ossia un set di cubi (identificati da voce+sottovoce senza indicazione dell'apertura per euro/divisa)	0=no 1=si (processcubeset)
14	VERSIONINGMETHOD	VARCHAR2 (60)		N.V.	
15	FREQUENCY	VARCHAR2 (60)		Frequenza della segnalazione in output	M: mensile T: trimestrale S: semestrale A: annuale D: decadale

TR0009	TABELLA CUBE				
data pubblicazione 2026-09-15					
PROG COLONNA	NAME	DATA TYPE	PRIMA RY KEY	DESCRIZIONE	VALORI POSSIBILI
16	CIRCULARITY	VARCHAR2 (250)		Frequenza di alimentazione dell'input	M: mensile T: trimestrale S: semestrale A: annuale D: decadale