

<b>C07_11</b>	<b>TRATTAMENTO RIGA – TEMPLATE Z (RESOLUTION PLANS)</b>
---------------	---

Tipo intermediario	Data pubblicazione	Data inizio validità	Data fine validità
<b>B</b>	<b>2026 01 23</b>	<b>2025 12 31</b>	<b>9999 99 99</b>

## Generalità

La funzione opera dopo la fase di compattamento (C07\_1) e prima del “trattamento importi per segnalazioni in formato XBRL” (C07\_8).

## Processo di calcolo per template Z 04.00

Il template Z 04.00 contiene le informazioni dettagliate di tutte le passività per cassa e le garanzie a favore di ‘entità giuridiche pertinenti’ appartenenti al medesimo gruppo.

La procedura PUMA gestisce il template attraverso la generazione delle derivate 73739.97, 73739.98 e 73739.99, le quali sono state corredate delle seguenti informative:

08936: Tipo passività

08937: Codice dell'emittente o destinatario della garanzia

08938: Codice del creditore, titolare o prestatore della garanzia

la cui combinazione costituisce la **chiave primaria** ai fini della compilazione.

Le singole aziende, prima dell'invio della segnalazione, devono eliminare le colonne 020, 025, 040, 045 e 050 del template Z 04.00 e produrre un progressivo di riga diverso per ogni chiave sopra descritta<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Cfr. paragrafo ‘Aperture in ASSE Y’ della funzione SX00\_1 - La soluzione PUMA per gli schemi ITS XBRL.

### Processo di calcolo per template Z05.01

Il template Z 05.01 contiene le informazioni sulle passività nei confronti delle dieci controparti principali.

La procedura PUMA gestisce il template attraverso la generazione della FTD 73749.99 (prodotta dalla fase extratabellare F78) corredata delle seguenti informative:

08936: Tipo passività

08939: Codice LEI della controparte principale

la cui combinazione costituisce la **chiave primaria** ai fini della compilazione.

Le singole aziende, prima dell'invio della segnalazione, devono eliminare le colonne 020, 025 e 060 del template Z 05.01.

### Processo di calcolo per template Z 05.02

Il template Z 05.02 contiene le informazioni sugli elementi fuori bilancio nei confronti delle dieci controparti principali.

La procedura Puma gestisce il template attraverso la generazione della FTD 73759.99 (prodotta dalla fase extratabellare F78) corredata delle seguenti informative:

08936: Tipo passività

08939: Codice LEI della controparte principale

la cui combinazione costituisce la **chiave primaria** ai fini della compilazione.

Le singole aziende, prima dell'invio della segnalazione, devono eliminare le colonne 020, 025 e 060 del template Z 05.02.

## **Processo di calcolo per template Z 06.00**

Il template Z 06.00 contiene le informazioni sullo schema di assicurazione dei depositi.

La procedura PUMA gestisce il template attraverso la generazione della FTD 73769.99 corredata delle seguenti informative:

08937: CODICE EMITTENTE

che costituisce la **chiave primaria** ai fini della compilazione.

Le singole aziende, prima dell'invio della segnalazione, devono eliminare la colonna 020 del template Z 06.00.